INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

INTRODUCCION A SIMULINK

Simulink es un software que funciona bajo la plataforma de Matlab y es una herramienta muy útil para modelar, simular y analizar sistemas, tanto lineales como no lineales. Permite al usuario realizar sus estudios tanto en el dominio del tiempo como el de Laplace, expresar las funciones de transferencia en las diferentes formas incluyendo la del espacio de los estados y otras opciones. En una interfaz gráfica (GUI) como la que se observa en la Figura 1, el usuario construye un diagrama de bloques que desarrollan procedimientos que realizan las operaciones matemáticas requeridas para la solución de un modelo.



Figura 1. Librerías (Izquierda) y Espacio de trabajo de Simulink (Derecha)

ACCESO A SIMULINK

Para acceder a Simulink se requiere abrir el espacio de trabajo de Matlab y presionar el icono "Simulink. Con lo anterior se despliega, solamente, la ventana de título "Simulink Library Browser" que se observa a la izquierda de la Figura 1. El espacio de trabajo de Simulink es la ventana que se observa a la derecha y se despliega presionando el icono "Create a new model" que se encuentraen la barra estándar o desplegando el menú "File" y seleccionando sucesivamente "New" y "Model".

LIBRERIAS DE SIMULINK

Al desplegar el árbol de Simulink y haciendo clic izquierdo sobre su nombre se despliegan las librerías que contienen los bloques operacionales agrupados de acuerdo a diferentes propósitos comunes. Los nombres de las librerías son: Continuous, Discontinuities, Discrete, Look-Up Tables, Math Operations, Model verification, Model-

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

Wide Utilities, Ports & Subsystems, Signal Attributes, Signal Routing, Sinks, Sources y User-Defined Functions.

Instalación y Conexión de un bloque operacional

Para la instalación de un bloque en el espacio de trabajo de Simulink se selecciona de la librería con un clic izquierdo del mouse y en forma sostenida se arrastra hasta el espacio de trabajo de Simulink. Las conexiones entre dos bloques se realizan acercando el puntero del mouse a uno de los topes (entrada o salida) hasta que este cambie en forma de cruz, se presiona el botón izquierdo del mouse y en forma sostenida se arrastra hasta el otro tope. La conexión es correcta cuando el puntero del mouse tome la forma de una cruz de doble trazo. Se debe observar una línea con una saeta en el tope del bloque de entrada.

Especificación de un bloque operacional

Las especificaciones mínimas requeridas en un bloque se relacionan con la operación que realizan dentro del diagrama que representa el proceso de solución del modelo matemático del sistema.

LIBRERÍA "CONTINUOUS" (CONTINUO)

La Figura 2a muestra la ventana que se despliega al hacer doble clic sobre la librería "Continuous" y la Figura 2b muestra los íconos que simbolizan a cada uno de los bloques que incluye esta librería. Los nombres de los bloques son: Derivative (Derivada), Integrator (Integrador), State-Space (Espacio de los Estados), Transfer Fcn (Función de Transferencia como numerador/denominador), Transport Delay (Tiempo Muerto), Variable Transport Delay (Tiempo Muerto Variable), Zero- Pole (Transferencia Muerto en la forma de zeros y polos)



INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

(a) (b) Figura 2. Librería (a) Continuous y (b) Bloques operacionales

Los bloques de la librería "Continuous" representan unidades que se alimentan de una información de entrada y que al desarrollar sobre esta un proceso matemático transmite el resultado como una información de salida. En la librería "Continuous" se incluyen los bloques para realizar operaciones matemáticas continuas en el tiempo.

Bloque Derivada ("Derivative")

El bloque "Derivative" desarrolla la derivada con respecto al tiempo de la variable de entrada para lo cual no se necesita especificación. La Figura 3 muestra la ventana que se despliega al hacer doble clic sobre el icono Derivative

	Block Parameters: Derivative 🛛 🛛 🛛
	Derivative Numerical derivative: du/dt.
•	OK Cancel Help Apply

Figura 3 Especificaciones del bloque Derivative

Bloque Integrador ("Integrator")

El bloque "Integrator" desarrolla la operación de integrar la información de entrada desde un tiempo inicial hasta un tiempo final que se especifica como uno de los parámetros de la simulación. Se observa en la ventana de especificaciones del bloque integrador mostrada en la Figura 4a que se requiere la especificación de la condición inicial de la variable que se suma (integra).

- Integrato Continuou	s-time integration of the input signal.		
Parameters External reset: none			
Initial cor	dition source: internal		
Initial cor	idition:		
0			
┌── Limit output			
Upper saturation limit:			
inf			
Lower saturation limit:			
-inf			
F Show saturation port			
F Show state port			
Absolute tolerance:			
auto			
☑ Enable zero crossing detection			

Figura 4 Especificaciones del bloque Integrator

Bloque Función de Transferencia "Transfer Fcn"

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

La Figura 5 muestra la ventana de especificaciones para las funciones de transferencia en la forma de numerador/denominador

Block Parameters: Transfer Fcn 🛛 🛛 🗙				
Transfer Fon				
Matrix expression for numerator, vector expression for denominator. Outout width equals the number of rows in the numerator. Coefficients are for descending powers of s.				
Parameters				
Numerator:				
[1]				
Denominator:				
[1 1]				
Absclu:e to erance:				
auto				
OK. Cance Heb Appy				

Figura 5 Especificaciones del bloque Transfer Fcn

En la Figura 5, se observan los cuadros donde se especifican en forma matricial el numerador y el denominador de la función de transferencia. Es común a todas las ventanas de especificaciones de bloques operacionales, la inclusión de la barra de título seguido de un pequeño cuadro con el nombre del bloque y una breve descripción de la función de éste. De igual manera, en la parte inferior se incluyen los botones "OK", "Cancel", "Help" y "Apply"

Bloque Tiempo Muerto ("Transport Delay")

La Figura 6 muestra las ventanas de especificaciones para los bloques que incluyen un atraso por tiempo muerto dentro de la dinámica de un sistema. Simulink incluye un bloque "Transport Delay" y otro titulado "Variable Transport Delay"

El bloque "Transport Delay" aplica el tiempo muerto a la señal de entrada que se especifica en el cuadro de nombre "Time Delay", mientras que el bloque "Variable Transport Delay" aplica el tiempo muerto a la primera señal de entrada y en la segunda entrada se especifica el tiempo muerto. Las otras especificaciones, usualmente, se dejan como aparecen por defecto.

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

The Lett not subsect the	
ock Parameters: Transport Delay 🛛 🗙	Block Parameters: Variable Transport Delay
Transport Delay	Variable Transport Deley
Apply specified delay to the input signal. Bost accuracy is achieved when the delay is larger than the smulation step size.	Apply a delay to this first input signal. The second input see of delay time. East accuracy is achieved when the delay is large simulation step accuracy.
Parameters	Parameters
Time delay:	Maximum delay:
1	
Intial input:	
0	Intal input:
P	10
htial brifer size:	Butter size :
1024	1024
Pade order (for linearization):	Pade order ifor linearzation):
0	
Next feether what issue during feedballing	
j bred leedhiddgr o'r put dding inearzaion	Cirect feedthrough of input during linearization
OK Cancel Help Appy	OK Uancel Hep Ap
(a)	(b)

Figura 6 Especificaciones de los bloques Transport Delay

LIBRERÍA "MATH OPERATIONS" (OPERADORES)

La Figura 7 muestra la ventana que se despliega al hacer doble clic sobre la librería "Math Operations" y la Figura 8 los botones incluidos en dicha librería.

🐱 Simulink Library Browser					
File Edit view Hell					
🗋 🚔 -1% Find	🗅 😂 -Lix Find				
Dut Product, men 'ULI) product. y = sum(com(u1), 'u2) The operand uf consequence to the top (or left) input port.					
E: 🚆 Smulnk 📴 Crotinuo s	^	To Sove : Algeoraic Constrant			
Be Discontinuities ∰ Discrete		Ut to Y Uz to Y(E) Y Assignment			
Eook-Op Tables Math Operations Model Operations		AND PEFFF Bitwise Logical Operator			
Mudel-Wide Utilities Ports & subsystems		[;;;] Compinatoria Logo			
 Signal Attributes Signal Routing 		Cumulex to Magnitude angle			
🖄 Sinta 🖄 Sources		Be(.) Tro(.) Complex to Dealth ag			
 User-Defined Functions Accessore Dotiset 		Dist Product			
ин. 🖬 ITIMA Reference Blockset					

Figura 7 Librería Math Operations



Los bloq**fies**et**de** la librería "Mattin Operations" se Futidizan en la simulación de la dinámica de un sistema para aplicar operadores matemáticos sobre su información de entrada. A continuación se describe la especificación de algunos de ellos

Bloque Suma ("Sum")

El bloque "Sum" realiza la suma algebraica de las informaciones de entradas alimentadas al bloque. La Figura 9 muestra la ventana de especificaciones de este bloque y se observa el cuadro desplegable donde se selecciona la forma del icono

Block Parameters: Sum 🛛 🛛 🔀			
Sum Add or subtract inputs. Specify one of the following: a) string containing + or - for each input port, for spacer between ports (e.g. ++ ++) b) scalar >= ⁻ . A value > 1 sums all inputs; 1 sums elements o ⁱ a single input vector			
Parameters Icon shape: round			
++			
Show additional parameters			
OK Cancel Halp Apply			

Figura 9 Especificaciones del bloque Sum

El bloque "Sum" se especifica introduciendo en el cuadro "List of signs" los signos de cada uno de las informaciones de entrada o el número de ellas. En el primer caso los signos de suma o resta se despliegan a un lado de los topes de entrada del icono que representa al bloque

Bloques Ganancia ("Gain" y "Slider Gain")

El bloque "Gain" aplica un factor multiplicador constante a la información de entrada y el producto lo transmite como la información de salida. El factor multiplicadores la ganancia. La Figura 10a muestra la ventana de especificaciones del bloque Gain. En el cuadro Gain se introduce la ganancia como un valor constante

El bloque "Slider Gain" realiza la misma operación del bloque "Gain" permitiendo la variación del valor de la ganancia asignada, mediante el botón deslizable, desde un valor mínimo hasta un máximo. La Figura 10b muestra la ventana de especificaciones del

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

bloque "Slider Gain"

Block Parameters: Gain 🛛 🛛 🕅			
_ Gain			
Element-wise gain ($y = K.^*u$) or matrix gain ($y = K^*u$ or $y = u^*K$).			
Parameters			
Gain:	A Slider Cain		
1	Silder Gain		
Multiplication: Element-wise(K.*u)	> I		Þ
Show additional parameters	: Low		High
	. 0	1	2
OK Cancel Help Apply		Help	Close
(a)		(b)	

Figura 10 Especificaciones de los bloques (a) Gain y (b) Slider Gain

Bloque Producto ("Product")

El bloque "Product" realiza el producto o la división entre las informaciones de entrada. Esto se especifica introduciendo, ya sea, el número de corrientes a multiplicar o los signos producto o división para cada una de las informaciones de entrada en el cuadro "Number of inputs" de la ventana de especificaciones que se muestra en la Figura 11

Bloc	k Parameters: Product 🛛 🛛 🗙			
_ Pi	roduct			
Multiply or divice inputs. Choose element-wise or marix product and specify one of the following: a) "or / for each input port (e.g., "/") b) scaar specifies the number of input ports to be multiplied Scalar value of "1" for element-wise product causes all elements of a single input vector to be multiplied. If / is specified with natix product, compute the inverse of the corresponding nput.				
Paraneters Number of inputs				
2				
Multiplication: Element-wise(.*)				
Show acditional parameters				
	OK Cancel Heb Apply			

Figura 11 Especificaciones del bloque Product

Al especificar los signos, estos se despliegan con los símbolos de producto o división a un lado de los topes de entrada del icono que representa al bloque

LIBRERÍA "SOURCES" (ENTRADAS)

La Figura 12 muestra la ventana que se despliega al hacer doble clic sobre la librería "Sources" y la Figura 13 los íconos de los bloques incluidos en dicha librería

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

	📕 Simulink Library Browser				×
	File Edit View Help				
	Ch (CA) - La Find				-
	Band Limited White Noise: White noise using zero-order-hold.	e fi	ar centiruou:	s (s-domain) systems. Band-limit	ed
	🖃 🖬 Simulirk 📃 🔺	ī ſ			~
	- 💁 Continuous	1	untit ed.mat	From File	
	- 🔄 Discontinuities	L		1	
			Ē	Ground	
			L <u>=</u>		
	💁 Math Operations 		1	In1	
1	···· 참 Mode-Wide Utilities ···· 참 Ports & Subsystems		ЛЛ	Pulse Generator	
	···· 깔· Signa Attributes ···· ···· 참· Signa Routing ···· 정· Sinke			Ramp	
	·····································		<u>[]</u> /w,	Random Number	
	🖅 – 駴 Aerospace Blockset 🖅 – 駴 CDMA Reference Blockset		M	Repeating Sequence	
		ļ	□□ □ □ ◇◇	Signal Generator	
	DSP Blockset		Signal 1	Signal Builder	
	Embedded Target for Motorola M Embedded Target for TI C6000 E Embedded Target for TI C6000 E		\mathbb{N}	Sine Wave	
	Fuzzy Logic Toolbox			Slep	
	NOD Bockset	J	W	Uniform Randorr Number	~
	Figura 12. Librería Sources				
ነ	M M C 1 12:34				
d-	Limited Chirp Signal ^{Cloc}	сk	0	onstant Digital CI	od



Figura 13 Bloques de la librería Sources

La librería "Sources" contiene un conjunto de bloques de donde emergen señales que

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

representan los cambios en las variables de entrada. Estos bloques solo tienen puertos de salida, es decir, no tienen puertos de entrada. A continuación se describen los bloques Step, Ramp, Sine Wave, Constant, Clock, Digital Clock, Signal Generator

Bloques Paso y Rampa ("Step" y "Ramp")

La Figura 14a muestra la ventana de especificaciones del bloque "Step". En el cuadro "Step Time" se introduce el tiempo transcurrido para que la variable de entrada cambie desde un valor inicial que se introduce en el cuadro "Initial value" hasta un valor final que se introduce en el cuadro "Final value".

llock Parameters: Step	Block Parameters: Ramp
- Step	- Ramo (mask) (ink)
Parameter:	Output a range signal starting at the specified time.
	Sops:
lořia znue:	1
Fuel value 1	Stattine: 0
Semple lime.	Initial output:
 Interpret voctor parameters as 1 E Interpret present detection 	V I Interpret vector parameters as 1-D
OK Canco Holo App V	OK Cancel Help Appy
(a)	(b)

(a) (b) Figura 14 Especificaciones de los bloques (a) Step y (b) Ramp

La Figura 14b muestra la ventana de especificaciones del bloque "Ramp". En el cuadro "Slope" se introduce la pendiente de la rampa y en el cuadro "Start time" se introduce el tiempo de iniciación del cambio rampa. Los cuadros de especificaciones se dejan con sus valores por defecto

Bloques Seno y Generador de Señal ("Sine Wave" - "Signal Generator")

La Figura 15a muestra la ventana de especificaciones del bloque "Sine Wave". La Amplitud, el umbral, la frecuencia y la fase de la onda sinusoidal se introducen en los cuadros de nombres "Amplitude", "Bias", "Frequency" y "Phase", respectivamente.

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

ſ
0 te
3
U
ł
l
I
l
I

Figura 15 Especificaciones del bloque (a) Sine Wave y (b) Signal Generator

La Figura 15b muestra la ventana de especificaciones del bloque "Signal Generator". En el cuadro "Wave from" se especifica si la onda periódica de entrada es sinusoidal, cuadrada, diente de sierra o al azar. La amplitud y la frecuencia se introducen en los cuadros de nombres "Amplitude" y "Frequency", respectivamente.

Bloques Reloj y Constante ("Clock" y "Constant")

La Figura 16a muestra la ventana de especificaciones para el bloque "Clock" que se utiliza para mostrar el tiempo de simulación. Si se verifica el cuadro "Display time" se despliega el tiempo sobre el icono. El bloque "Display Clock" se puede utilizar como otra opción.

Block Parameters: Clock 🛛 📓	Block Parameters: Constant 8	
Cuck Cutout the purport simulation time. Prior unders Display time	Constant Output the constant opsofied by the Constant value' parameter. If 'Constant value is a vactor and 'Interpret vector parameters as 1-D' is on theat the constant value as a 1-D' array. Otherwise, output a matrix with the same dimensions as the constant value.	
Desimation [10	Porameters Constant value:	
OK Cancel Help Apply	Interpret vector perseneters as I-D	
	OK Cancel Heip Apply	
(\mathbf{a})	(1-)	

(a) (b) Figura 16 Especificaciones del bloque (a) Clock (b) Constante

La Figura 16 muestra la ventana de especificaciones para el bloque "Constante" que se utiliza para entrar un valor constante en el diagrama de bloques que simula la dinámica de un sistema.

LIBRERÍA "SINKS" (SALIDAS)

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

La librería "Sinks" contiene un conjunto de bloques receptores de señales de salida y, por lo tanto, solo tienen puertos de entrada. Mediante estos bloques se observan los resultados de las simulaciones en diferentes formas, por ejemplo, gráfica o numérica. La Figura 17a muestra la ventana que se despliega al hacer doble clic sobre la librería "Sinks" y la Figura 17b muestra los botones que se incluyen en dicha librería.

Los botones "Scope", "Floating Scope" y "XY Graph" despliegan la información de salida en función del tiempo, en forma gráfica. El botón "Scope" no requiere especificaciones y "Floating Scope" se utiliza para representar en gráficos separados los perfiles de cada una de las informaciones de salida, para lo cual se hace doble clic sobre el icono, se presiona el cuadro "Parameters" y se introducen el número de gráficos en el cuadro "Number of axes". El botón "XY Graph" requiere de las especificaciones de los valores límites en los ejes de representación de las variables "X" e "Y". La Figura 18 muestra la ventana de especificaciones de los botones "Floating Scope" y "XY Graph".

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

W Sul, Ying: Full regime. Dreptory. Neumer clapping: Neumer clapping: Display. Neumer clapping: Fibrating Scope Display. The scalar clapping: Fibrating Scope Display. To File To Workspace Start Scope Start Scope Display. To File To Workspace	Simulink Library Browser							
Image: Manage	Fle Edi, View Help	_						
There is the set of the	Deft to see	_						
Dipley. Name & display dimport value: Dipley. Floating. Scope. Stop Sime Dipley. Floating. Scope. Stop Sime Dipley. Floating. Scope. Stop Sime diplet. To File. To Workspace. XY Graph. Diplet. Stap. Sime Stap. S		_						
Invalue Invalue	Droplay. Numeric display of input values	<i>i</i> .						
Statistude Statistude <th>💷 🏹 Simulink</th> <th>~</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	💷 🏹 Simulink	~						
Store	Suntinuous		Divpla,					
Accrete Floating Scoop Accrete Accrete Accrete Accrete Accrete Accrete Accrete Accrete Accrete Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Composition accrete File Composition accrete File Composition accrete Scope Composition accrete Scope Composition accrete Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope <td>🔄 Discontinaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	🔄 Discontinaties							
Image: Second	2 Discrete		Floatrg Scoce					
Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Im	Look Lp Tables							
World With Values Such With Values Such With Values Such With Values Such With Values			(I) Uuti					
VoceHvide Utilities VoceHvide Utilities Socce Soc	- 'S Model Venitration							
Start S.S.Leyster is	2- Yccel-Wide Utilities		Scope					
Social Autorbase Social Autorbase Social Autorbase Social Autorbase Social Control Social Control <t< td=""><td>Puris 8. Subsystems</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Puris 8. Subsystems							
Image: Societ - S	23- Sur al Attributes		STUP Ctop Cimulator					
Image: State of the second state of	EAS Sonal Routing							
A sequence linking A sequence linking A sequence linking Control setues blocket Control setues blocket Control setues blocket Control setues blocket Display from travelog Display To File <			Tenninato					
A Aricapeze Elockeet A Aricapeze Elockeet COMM Ray weak ze Blockeet Common (in ktur selblockeet Common (i	The isent of regularity							
Image: State of the state	+ Aerospece Elockset		unttice.mat The File					
Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control System TopIcs Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Control Red us Blocked Image: Contred us Blocked Image: Contre	🗐 🐻 CDMA Reierence Blockset							
Image: Source System TopEcx Image: Source System TopEcx Image: Source System TopEcx Image: Source State Source State Source State Simulation Image: Source State Source State Source State Simulation Image: Source State Source State Source State Simulation Image: Source State Source State Source State Simulation Image: Source State Source State Source State Simulation Image: Source State Source Source State Simulation Image: Source Source State Source Source State Source Source State Source Sourc	🗄 🙀 Communications Blocksøt		simmi Te Workspage					_
A Display of the Writered A Display Floating Scope Stop Simu Display Floating Scope Stop Simu Scope Stop Simu Scope Stop Simu Term nator To File To Workspace XY Graph	💓 Contro System Toolac×					$\sqrt{1}$		
Display Kau craith-kat Display Floating Scope Stop Simu Display Floating Scope Stop Simu Scope Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop	🛨 🖬 DSP Blockset		I XY Graph			\sim		ysto
In the hadded target for Writemah // Scope Scope Stop Simu In the holded target for IT: 2000 t Scope Stop Simu In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t Scope Stop Simu In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t Scope Stop Simu In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In the holded target for IT: 2000 t In	🗐 - 🔜 Dinis & Gauges Blatkset			Display	Floating	outi		
Image: The dedded Target volt: 120000 C Subject Image: The dedded Target volt: 12000 C Subject Image: The deddeddeddeddeddeddeddeddeddeddeddedde	🗉 🚺 Lobedded Larget for Motorola M			e oppreg	Soone		Scope	Stop Simu
(a)	🚛 💓 Embedded Target for TI 16000 E				acope			
(a)	4) 👥 Fixed-Point Blockset							
(a)	MDC Blocks						о <u>—</u>	-0
(a)	NCD Blocks							21
(a) Terminator To File To Workspace XY Graph		()		12	>untitled.mat	> simout	,	
(a) To File To Workspace XY Graph	Seady.		1	Terminator			<u> </u>	-4 -
(a) (b)	,	_	1 1		To File	To Workspace	XY G	naph
(a) (b)								
(a) (b)								
	(a)						(1	h)



lock Parameters: XY Graph 🛛 🛛 🗙	
-XY scope. (mask) (link) XY scope using MATLAB graph window. First input is used as time base. Enter plotting ranges.	General Data bistory Tip: try right clicking on av
Parameters x min: 1 x-mex: 1 y-min: 1 1	Axes Number of axes: 1 Time range: auto Tick labels: bottom axis only
y-max. 1 Sample time. 1	Sampling Decimation 🔽 1
(a)	OK Cancel Help Apply

Figura 18 Especificaciones del bloque (a) XY Graph y (b) Floating Scope

Los botones "Display" y "To Workspace" despliegan la información de salida en forma numérica. El primero lo muestra en forma digital sobre el mismo icono mientras que el segundo lo hace sobre el espacio de trabajo de Matlab asignándoleun símbolo a las variables que se quieren desplegar. El botón "Display" permite la selección del formato numérico para

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

el despliegue de la información de salida. La Figura 19 muestra las ventanas de especificaciones de estos botones

Block Parameters: Display
Numeric display of input values.
Parameters Format: short
Decimat long 1 short e long e
Sample time (-1 for inherized):
OK Cancel Help Apply
(a)

Figura 19 Especificaciones del bloque (a) "Display" y (b) "To Workspace"

Block Parameters: To File
To File
Write time and input to specified MAT file in row format. Time is in row 1.
Parameters
Filename:
untitled.mat
Variable name:
ans
Decimation:
1
Sample time (-1 for inherited):
-1
OK Cancel Help Apply

Figura 20 Especificaciones del bloque "To File"

LIBRERÍA "SIGNAL ROUTING"

La Figura 22 muestra la ventanas que se despliegan al abrir la librería "Signal Routing" que contienen bloques de enrutamiento de señales como interruptores, mezcladores, divisores, etc. Estos bloques tienen puertos de entrada y de salida. Entre los bloques, son de especial interés dos:

- Mux combina sus entradas en una única salida. Las señales de entrada pueden ser escalares, vectores o matrices. El parámetro 'Number of Inputs' permite especificar el número de señales de entrada y su dimensión. Un valor de −1 significa que el puerto correspondiente puede aceptar señales de cualquiera dimensión.
- Demux extrae las componentes de una señal de entrada y provee las componentes en

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

separadas señales. El bloque acepta tanto señales vectoriales como buses de señales. El parámetro 'Number of outputs' permite especificar el número y dimensión de cada puerto de salida. Si no se configura la dimensión de las salidas, el bloque lo determina automáticamente.

		🐱 Function Block Parameters: Mux	×
		Mux Nutrplex scalar or vector signals	
>	>	Paremotere Numbo af inputo: 2 Display-cytion La	
Mux	Demux	UK _ance Held	Ατον

Figura 21: Mux y Demux con su cuadro de diálogo



Figura 22. Librería Signal Routing

SIMULACION DE UN SISTEMA CON SIMULINK

Sistema de Primer Orden Lineal – Dominio Tiempo

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

En la Figura 23 se muestra un diagrama de bloques para la simulación de un sistema de primer orden lineal en el dominio del tiempo.

El botón "Multiport Switch" es un interruptor múltiple que se encuentra en la librería "Signal Routing". Su funcionamiento está acoplado con el botón constante denominado "Entrada" cuya función es indicar al interruptor la función que debe dejar pasar a través de él. Esto se hace asignando los números 1, 2 y 3 a los cambios Step, Ramp y Sine Wave, respectivamente. El botón "Mux" de la librería "Routing Signal" simula la circulación de la señal rampa de entrada separada de la señal de salida del sistema pero conjuntas de tal manera que el "Scope" que se alimenta con la descarga del botón "Mux" muestra en una misma ventana ambos perfiles. El botón "Manual Switch" se incluye para interrumpir el flujo de la información de salida a través de él cuando se haga la simulación de la respuesta rampa. Su operación es manual



Figura 23. Diagrama de bloques de un sistema

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

Al hacer la simulación con la ecuación diferencial estándar de un sistema de primer orden lineal en términos de sus variables desviación, la condición inicial en el integrador es cero. Para la fijación de los parámetros de la simulación en cuanto a la fijación del tiempo y a la selección del método para la solución de la ecuación diferencial despliegue el menú "Simulation" y llénela como se observa en la Figura 24.

🤳 Sim	ulation P	aramet	ters: P_1			. 🗆 🗙
Solver	Workspac	ce 1/0	Diagnostics	Advanced	Real-Time V	Vorkshop
Simul Start	ation time time: 0.0		Stop t	ime: 50.0		
Solve Type:	r options Variable-s	step 💌	ode2	3s (stiff/Mod. F	Rosenbrock)	•
Maxs	step size:	auto		Relative toler	ance: 1e-3	
Min s	tep size:	auto		Absolute tole	rance: auto	
Initial	step size:	auto				
- Outpu	ut options					
Refir	ne output		•	Refine f	actor: 1	
			OK	Cancel	Help	Apply

Figura 24 Especificación de los Parámetros de la Simulación

En el cuadro "Simulation Time" se ha fijado como tiempo de simulación 50 unidades de tiempo y en el cuadro "Solver options" se ha seleccionado el método ode23s (stiff/Mod. Rosenbrock).

Sistema de Primer Orden Lineal – Dominio Laplace

En la Figura 25 se muestra un diagrama de bloques para la simulación del sistema de primer orden lineal en el dominio del tiempo.

La función de transferencia se procesa con el botón "Transfer Fcn" de la librería "Continuous". Se especificó con un numerador de [0.875] y un denominador de [4.375 1], es decir, con los parámetros correspondientes a la ganancia y constante de tiempo determinados para dicho sistema. El botón "Gain" se coloca para alimentar el "Scope" con la información correspondiente a la variable de salida dividida por la ganancia del sistema, con lo que se observa claramente el perfil lineal de la respuesta después de un cierto tiempo.

Sistema de Segundo Orden Lineal – Dominio Tiempo

En la Figura 26 se muestra un diagrama de bloques para la simulación del sistema de segundo orden lineal en el dominio del tiempo.

Se utiliza el bloque "Math Function" de la librería "Math Operations" para realizar raíces cuadradas y potencias al cuadrado. Se incluye el botón "Display" de la librería "Sinks" para

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

desplegar el valor del coeficiente de amortiguamiento. Se observa la necesidad de dos bloques "Integrator" debido a que la ecuación diferencial que se simula es de segundo orden

Step - Seno Rampa Manual Switch Ĩ Gain 1/0.875 Transfer Fcn 0.875 4.375s+1 Multiport Switch Sine Wave Constant Ramp Step ო

Figura 25. Diagrama de bloques de un sistema de primer orden



INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

Figura 26 Diagrama de bloques de un sistema de segundo orden

Las leyendas que aparecen sobre algunas corrientes se digitan haciendo un clic sobre el lugar sobre el cual se quiere introducir. Las letras griegas se colocan con el estilo "Symbol"

CONTROLADOR PID

El controlador PID es una estructura de control en la que la señal de control del proceso se expresa en función del error, e(t)=VD(t) - y(t). Simulink usa la siguiente expresión para codificar un controlador PID:



El bloque PID que proporciona el software para este controlador que puede encontrarse en *Simulink Extras -> Additional Linear*.

INTRODUCCIÓN AL SIMULINK

🗅 🚅 - 🛱 Find		
PID Controller: Enler expressions PH/s+Ds	s for proportional, ir	ntegral, and derivative terms.
∃ 🙀 Simulink 🎦 Continuous	PID	PID Controller (with Approximate Derivative)
	PID	PID Controller
	x' = Ax + Bu y = Cx + Du	State-Space (with initial outputs)
- B- Sinks B- Sources	1 s+1	Transier Fcn (with initial outputs)
🙀 Control System Toolbox 🙀 MPC Blocks	1 s+1	Transier Fcn (with initial states)
- 💓 NUU Blockset - 駴 Simulink Extras	<u>(5-1)</u> s(s+1)	Zero-Pole (with initial outputs)
·····································	(5-1) s(5+1)	Zero-Pole (with initial states)
Stateflow Sustan D Blacks		

Figura 27: Librería de adicionales lineales

Pulsando dos veces sobre este bloque obtenemos la ventana de diálogo donde se puede introducir los parámetros del controlador arriba indicados



ock Parameters: PID Controller	E
PID Controller [mask] (link)	
Enter expressions for proportional, integral, and derivative terms. P+I/s+Ds	
Parameters	
Proportional:	
1	
Integral:	
1	
Derivative:	
0	_
OK Cancel Help Apply	

Figura 28: Bloque PID